SUNSOFT®

Photo Genic
フォトジェニック

取扱説明書

INDEX

■必ずお読みください

はじめに（ご使用前に必ずお読みください）

このたびは、『フォトジェニック』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただいた上、正しい方法でご愛用ください。なお、この取扱説明書は再発行いたしませんので紛失したりしないよう大切に保管してください。

●本書およびプログラムは著作権で保護されています。当社に無断で複製することはできません。
●本書およびプログラムの利用により生じた影響には、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本書およびプログラムの内容は予告なしに変更することがあります。
●本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
●この商品の無断複製やレンタル、中古販売は一切許可しておりません。

●プログラムをインストールする前に必ず「readme.txt」をお読みください。

■内容物の確認

パッケージには、以下のものが入っております。ご確認ください。
●取扱説明書　この冊子です。
●CD-ROM1枚
●ユーザー登録アンケートハガキ／保証書

■ユーザー登録のお願い

パッケージに入っているユーザー登録ハガキを、ご記入のうえ返送ください。『フォトジェニック』のユーザーとして登録させていただきます。ユーザー登録をされませんと、サポートをお受けできません。

■動作環境

NEC PC-9801 VX/UX以降／PC-9821シリーズ
EPSON286,386,486シリーズ（EPSON586シリーズは動作が不安定になる場合があります。）
NEC98NOTE・EPSONBOOKシリーズ（286以上のCPU搭載機種）
8階調以上の液晶表示ディスプレイが必要です。
ゲームの快適速度として、CPU486以上を推奨します。
PC9801-26K（NEC純正FM音源ボード）に対応します。
PC9801-86（NEC純正FM音源ボード2）では、ステレオ音声でお楽しみ頂けます。
98対応CD-ROMドライブ、バスマウス、ハードディスク容量25MBが必要です。
MS-DOSVer.5.0以降が必要です。

●MIDI（GS 音源）
MIDIモジュール（Roland社製GS-MIDIフォーマット）をお持ちの方は、MIDI音源によるBGM演奏をお楽しみ頂けます。
RS422規格（MPU-PC98Ⅱ・S-MPU等）の外部スロット又は、RS232C規格（三鈴エリーEMU232C等）のMIDIインターフェイスアダプターを介して接続する必要があります。接続方法に関しては、各機器の説明書をご覧ください。
※CM-500はモードC（GM/GS音源）を使用してください。
注意：音源ボードを装備していない機種では、大部分の効果音はでませんので注意してください。
　　　MIDIを接続している方も、効果音等は内蔵音源になります。
本体内蔵のスピーカーか、MIX機能のあるMIDIでは98本体のラインアウト端子からケーブルを接続する等してお楽しみください。

■インストールの方法

本製品はハードディスク専用です。
動作には以下の条件が必要となります。

・MS-DOSVer.5.0以降でフォーマットされたハードディスク
・ハードディスクの空き容量が25MB
・インストール後、本体空きメモリが540KB以上

デバイスドライバ（日本語FEP等）メモリに常駐するソフト、特に割り込みを使うソフト等はCONFIG.SYSの登録から全て外すようにしてください。
空き容量の確認はMS-DOSの外部コマンドMEMで表示される「最大実行可能プログラムサイズ」で表示されます。コンベンショナルメモリの空け方がよく分からない方は、起動ディスクを使用してのプレイを推奨します。

システムフォーマット済みのフロッピーディスクを1枚用意してください。
（DOSプロンプトモードより、FORMAT［ドライブ名：］／Sで作成できます。詳しくはOSのマニュアルをご覧になってください。）
以下は、ハードディスク＝A、CD-ROMドライブ＝Qと仮定して説明致します。
異なる方は、それぞれのドライブ番号をご自分の環境に当てはめてください。
CD-ROMがうまく認識できない場合は、お使いのハードのマニュアルを参照の上対処してください。

1）ハードディスクからMS-DOSを起動してください。
Windows 95の場合は、一旦Windows終了を選択し、MS-DOSプロンプトモード に戻るよう選択してください。

プロンプトA：¥〉が出ましたら、
CD-ROMをドライブに入れ、ドライブを移動します。

A：¥〉Q：［↵］

A：¥〉PGINST［↵］

と入力してください。後は、画面に表示されるメッセージの指示に従ってください。
正常にインストール作業を終了すると、「正常終了しました。」とメッセージがでます。

2）インストールされたドライブ・Aへディレクトリを移動します。

起動ディスクを使用する場合

フロッピードライブに作成済みの、起動ディスクを入れてリセットしてください。

起動ディスクを使用しない場合

A：¥〉CD　PHOTOGEN ⏎　で、ゲームディレクトリに入ります。

A：¥PHOTOGEN〉PG ⏎　で、ゲームが起動します。

CD-ROMはインストールが終了したら、基本的に使用しません。傷などつかないように大切に保管してください。

■フォトジェニックについて

物語

風景写真を専門に、フリーのカメラマンとして活動を続けるあなたに、突然やってきた「人物写真」というジャンルの招待状。果たしてあなたは1年後に開催される「ミス・フォトジェニックコンテスト」において、入賞することができるのでしょうか？
まずは、被写体捜しからはじめなければなりません。

ゲームの流れ

このゲームは4月6日から翌年3月14日までの間に、被写体となる女の子を捜し出し、写真を撮影してコンテストに応募、入賞することを目的としています。
オープニングストーリーが終わった後、
ゲームは4月6日からスタートします。



1週間のスケジュールを立て、平日に風景や人物写真の撮影練習や、お金を稼ぎ、休日には、いろんな場所に出かけ被写体を探しながら、情報の収集や写真撮影をします。1週間が終わると、その週に行った練習や仕事などの成果が表示されます。
最終的にひとりの被写体を選び、入賞と恋愛を手に入れてください。

■操作方法

基本操作

カーソル上移動	↑又はテンキーの8
カーソル左移動	←又はテンキーの4
カーソル右移動	→又はテンキーの6
カーソル下移動	↓又はテンキーの2
ウェイトスキップ	シフトキー
決定	スペース・[↵]キー
キャンセル	ESC・HOMECLR・テンキー0

マウスの場合は決定キーが左クリック、キャンセルが右クリックにそれぞれ対応しています。

■ゲームの始め方

ゲームを起動すると、次のメニューが表示されます。



●はじめから

ゲームを最初からスタートします。 → プレイヤー名前入力へ

●データのロード

以前セーブしておいた場所よりゲームを再開します。

●おまけモード

1）アルバム・モード → フォトアルバムを開く
2）サウンド・モード → イベントアルバムを開く
3）スタジオ・モード → その他のアルバムを開く

●ゲームの設定変更

P.8の〔ゲーム設定変更〕を参照してください。

●ゲームの終了


P.10の〔ゲームの終了〕を参照してください。

■プレイヤーの名前入力

合計6文字を入力できます。名字3文字＋名前3文字の構成になります。



■パラメータの説明



●TIME POINT

自由に行動できる残り時間を示します。これがゼロになると、1日が終了します。
このポイントは、次の条件で減ります。


・表マップから移動した時
・駅から他の駅に移動した時
・イベントで時間が経過した時

●PERSON

人物写真の撮影技術値です。何もしないと下がっていくので、スケジュール画面でPERSONパラメータがプラスになるように調節してください。

●SCENERY

風景写真の撮影技術値です。
何もしないと下がっていくので、スケジュール画面でSCENERYパラメータがプラスになるように調節してください。



※人物写真と技術写真技術値を上げておかないと、良い写真は撮れません。

■各コマンドの説明〈自宅〉



●外に出る

右上のTIME POINT表示が0の時は外出できません。

●寝てしまう

その日の行動を全て終了し、睡眠につきます。
翌日が月曜日の場合は、スケジュール選択となります。
それ以外の場合は時間が経過していき、土曜日が終了すると、スケジュール設定による結果がパラメータに反映されます。
スケジュールについてはP.10〔スケジュールの選択について〕を参照してください。



●アルバムを見る

今までに撮影した写真を見ます。また、今までに出会えたイベントグラフィックを見ることができます。

●データのセーブ

ゲームの経過状態をセーブします。8つまでセーブできます。

■各コマンドの説明〈メニューオープン時〉

通常、移動選択モードで右クリックをすると、次のメニューが表示されます。



●好きな女の子設定

初期設定では「誰もいない」に設定されています。
ゲーム中で出会った女の子の中で、特に気に入った女の子を選択してください。
この設定を行なうと、好きになった女の子が、自分に好意を持ってくれる確率が上がります。
ただし、その他の女の子は逆に好意が上がらなくなってしまうので、どのキャラクターも平等に愛したい方は「誰もいない」に設定してください。

●データのロード

以前セーブした場所より、ゲームを再開します。

●ゲーム設定変更

1）キャラ表示

以下の3つから選択できます。ゲーム中で人物が登場する時の効果を設定できます。

1. 高速……ノーウェイト表示、もっとも高速に画面表示を行ないます。
2. 斜め……一番効果的なエフェクトですが、快適な表示にはCPU486以上を推奨します。
3. 縦縞……上下から1ドットずつ表示します。表示速度は「高速」と「斜め」の中間です。



2）演奏音源

ご使用になる音源の項目に合わせて、決定キーを押してください。

1. FM…………… FM音源（26K/86）によりBGMが演奏されます。ステレオ音源(86)には自動対応します。
2. MPUMIDI ……Roland社製MPU-PC98Ⅱ等、

I／Oスロットを介してMIDIを接続している場合。
3. RSMIDI…………RS232C端子にMIDIを接続している場合。
4. 演奏なし…………BGMなしになります。音源搭載機種でも音楽は出力されませんので注意してください。

注意：MIDIを接続していない場合、MPUMIDI、RSMIDIを選択後にゲームを始めると、プログラムが正常に作動しませんのでご注意ください。

3.）効果音
PCMを利用した効果音のは、以下の6つから選択できます。
ご使用になる音源の項目に会わせて、決定キーを押してください。

1. BEEP
98シリーズでは全ての機種に装備されている音源です。
音質はかなり低いものになっています。

2. PSG
FM音源ボードを利用して出力します。
BEEPより高い音質で出力が可能です。

3. 86
PC9801-86互換のPCM音源を利用して出力します。
AMATE、MULTIなどには標準で搭載されています。

4. WSS
CS4231のPCM音源（Windows Sound System）を利用して出力します。XMATEシリーズ以降の標準的なPCM音源です。

5. AUTO
プログラムが自動で搭載音源を検索し、出力音源を選択します。

6. なし
効果音を演奏しません。

注意：WSS音源以外の音源で効果音を出力させると、出力中に音楽が途切れる場合がありますが故障ではありません。

4）モニタ

1. カラー16色……デスクトップ・カラーノート用のアナログカラー表示です。
2. モノクロ8色……モノクロ8階調・ノートパソコン用の表示になります。

注意：液晶表示はリバースモード（バックグランドカラー黒又は青）に設定してください。

5）スクロール

縦スクロール画面でのスクロール単位を1～16ドット単位で決定します。
表示速度の遅い機種ほど大きい数字にしてください。

●ゲームの終了

1）ゲームを続行する…… 終了キャンセルになります。
2）スタート画面に戻る… ゲームを終了し、スタート画面へ戻ります。今までのプレイデータは無効になりますので注意してください。
3）DOSへ戻る……………ゲームを終了し、DOSプロンプトへ戻ります。今までのプレイデータは無効になりますので注意してください。

■スケジュールの選択について

●休日の設定

このゲームは毎週2日の休日をとることができます。
そのうち、日曜日以外の休みは月曜～土曜日のうち1日のみ自由に設定できます。

●スケジュールの設定


今週一週間の過ごし方を決めます。内容に応じてお金が必要な場合があり、お金が足りない場合は、そのスケジュールを実行することができません。


- 人物写真の特訓………PERSONが上昇します。
- 風景写真の特訓………SCENERYが上昇します。
- 体力作り………TIME POINTの上限が上昇します。
- 割の良い仕事をする………所持金が増えます。
- スタジオ写真撮影………人物・風景値が一気に上がりますが、スタジオ代が多くかかります。
- 教会の手伝いをする………？




■フォトジェニック登場人物紹介

四季のように美しく変化してゆき、自然のように
純粋ではかない印象をもったヒロインたち。
それぞれに抱える悩みに向き合い、
ひたむきに生きる3人を紹介します。







さくらいまなみ

桜井愛美

可愛いものが大好きで、特にリボンとぬいぐるみ集めが趣味の女の子。明るく活発で、じっとしているのが苦手。

・通学校　都立豊神楽第四高校（共学の一年生）
・身長　151cm
・BHW　80／56／84
・血液型　O型
・靴のサイズ　22.0cm

ほうじょうあやの

北条綾乃

良家に育ち、お嬢様学校の通う女の子。
絵を描くことが好きで、時間を見つけてはスケッチに出かける。

・通学校　私立兼嬢学園（女子校の二年生）
・身長　159cm
・BHW　84／59／86
・血液型　A型
・靴のサイズ　24.0cm

おりはら

織原いずみ

本を読むことが好きな、とても内向的な女の子。自分自身に自身を持てずにいて、人とコミュニケーションをとるのが苦手。

・通学校　豊神楽区立第一中学校（共学の三年生）
・身長　155cm
・BHW　79／58／85
・血液型　B型
・靴のサイズ　22.5cm

■フォトジェニック登場人物紹介

?

プレイヤーキャラクター

月刊写真雑誌でフリーのカメラマンをしている。
性格は、比較的「変わり者」と呼べる部類に属しており、日常会話の中には、細かいギャグやボケを欠かさない人物。



おりはら
織原うみ

いずみの姉で、看護婦研修生。
おっとりとした性格で、母親のような包容力のある優しさをもった女性。

・身長　161cm　　・BHW　85／58／86
・血液型　B型　　・靴のサイズ　24.0cm



あまのりろ
天野理路

愛美と同じ高校に通う同級生。愛美の写真を撮りはじめた主人公に接近してくる。

・身長　154cm　　・BHW　82／57／88
・血液型　A型　　・靴のサイズ　23.0cm



まそのむつか
真園睦香

CMモデルなどを撮影する駆け出しの女カメラマン。
自分より年下の主人公を弟扱いする。

・身長　165cm　　・BHW　89／58／85
・血液型　AB型　　・靴のサイズ　24.5cm



ほうじょうちよ
北条千代

綾乃の祖母。
由緒正しい北条家の伝統を守り、綾乃を北条家の者として恥ずかしくないよう、しきたりや作法を教育している。



こしろかずま
古代一馬

郊外からスポーツカーで通学する大学生。
大地主の息子で、何かと主人公にからんでくる。



さかいこうへい
堺公平

アクション・スクープ専門誌で活動しているカメラマン。主人公の悪友。



さわたりせいしん
沢渡誠信

大手出版社で複数の雑誌の責任者を兼任するやり手の編集長。
主人公のカメラの腕には一目置いている。



まきのたいせい
牧野大成

豊神楽教会の牧師であり、駅前のカメラ屋「マキノ写真館」の経営者。かつては、主人公が現在働いているグラウンドフォトで編集長をしていた。現編集長、沢渡の師匠にあたる人。



まきのひろと
牧野博人

9歳。プレイヤーの幼い友人。半年近く豊神楽病院に入院している。生まれつき心臓が弱く、幾度となく入退院を繰り返している。両親は小さい頃に事故で亡くしており、唯一の肉親は祖父である大成だけである。しかし、それらの逆境にもめげず常に明るい。



サン電子株式会社

サンソフト事業部
〒460 名古屋市中区栄3丁目13番20号
栄センタービル4F
ユーザーサポートTEL.052（252）2258
月～金　10：00～12：00
　　　　13：00～17：00（除く祝日）
サン電子株式会社ホームページアドレス
http：//www.sun-denshi.co.jp/

TP7DA0050